Hygiène Appliquée dans les services de soins

Une collaboration...avec la Pharmacie

F. Depaix-Champagnac – IDE HH
GHE – HCL 2014

Objectifs de l'intervention

- **Présenter la mise en place de mesures en lien avec des soins**
 - ➔ pour prévenir et lutter contre les infections nosocomiales et infections liées aux soins
 - ➔ aborder des éléments de collaboration avec la Pharmacie
 - Ce que "nous demandons"
 - Ce qu'elle nous propose

Introduction

Prévention et lutte contre les infections (1)

- ↳ **Un contexte national**
 - Un programme national et des indicateurs de suivi
 - Une application de circulaires et notes ministérielles
 - Des recommandations (Sociétés Savantes)
 - Des mesures de prévention avec différents niveaux
 - Une accréditation /certification

Prévention et lutte contre les infections (2)

- ↳ **Un contexte local ➔ hygiène appliquée**
 - Une organisation : CLIN, EOHH, Correspondants en hygiène...
 - Des activités/EOHH : surveillance, prévention, information/formation, évaluation
 - Une collaboration, un travail pluridisciplinaire
 - ➔ **un soin sécurisé de qualité**
 - ➔ une démarche pour la prévention de la transmission croisée

Grands principes de la prévention

- **Règles d'hygiène**
- **Matériels adaptés aux soins**
- **Organisation / environnement**

Prévention de la transmission croisée (1)

TOUJOURS pour TOUS

HYGIENE DE BASE

PRECAUTIONS
STANDARD

PARFOIS dans les services cliniques

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES
MESURES/ISOLEMENT PROTECTEUR

Prévention de la transmission croisée (2) par rapport aux soins

- Méthodes d'asepsie et d'antisepsie / soins
 - ➔ procédures à adapter
 - selon le niveau de risque infectieux liés à l'acte de soins (3 niveaux)
 - selon le contexte en lien avec le patient
 - selon l'environnement

Risques infectieux : Exemples de gestes techniques

Abords vasculaires

Portes d'entrée des germes ?

Porte 1

- Colonisation de la brèche transcutanée par la flore microbienne du patient
 - Sa flore cutanée (constante)
 - Les bactéries responsables d'infection à distance (parfois)

➔ Prévention 1

- Le choix du site d'insertion (B)
- La préparation de la peau toujours locale et parfois générale
 - Locale
toujours penser aux **5 temps de l'antisepsie, utilisation ATS alcoolique**
 - Générale
Douche ou toilette antiseptique pour les cathéters centraux (VVC, Cathéters tunnelisés, implantés)

→ Prévention 1

● au niveau du pansement

- Toujours pansement stérile, clos et sec (A)
- Changement du pansement si doute (B)

● la surveillance quotidienne du site d'insertion

Ex : pansement VVC transparent

Porte 2

↳ Colonisation de la brèche par la flore microbienne du personnel

- **Les bactéries exogènes**
 - les mains
 - la tenue

→ Prévention 2

▪ Hygiène des mains

- Désinfection des mains (B)
(produit hydro-alcoolique ou savon antiseptique)
 - pose VVP
 - toutes manipulations sur la ligne veineuse
- Désinfection chirurgicale des mains
 - pose de tous cathéters centraux

→ Prévention 2

▪ Tenue de l'opérateur lors de la pose VVP

- cheveux
 - toujours attachés
- gants
 - non stériles

→ Prévention 2

▪ Tenue de l'opérateur lors de la pose VVC

- calot
- masque
- sarrau
- gants stériles
- **Rappel +++++**

Porte 3

↳ La contamination du matériel des produits

→ Prévention 3

- Règles rigoureuses lors de la préparation
 - du matériel
 - intégrité des emballages, dates de péremption...
 - des antiseptiques...
 - des liquides à perfuser
 - manipulations aseptiques
 - utilisation immédiate

→ Prévention 3

- Règles rigoureuses lors des manipulations de la ligne veineuse
 - les réduire
 - les réaliser le plus à distance possible du site d'insertion (système clos,...)

3 Prolongateur + rinçage

→ Prévention 3

- Règles rigoureuses lors des manipulations sur ligne veineuse (suite)
 - les réaliser aseptiquement
 - utilisation systématique de compresses stériles imbibées d'antiseptique
 - changement systématique du bouchon obturateur
 - remplacement des tubulures entre 24 et 96h sauf après administration de produits sanguins et lipidiques
 - transmission

Facteur de risque inévitable

- Thrombogénicité du matériel
 - Réaction inflammatoire induite par le matériel favorisant le processus de coagulation et probablement l'infection
 - Étape initiale de l'attachement des bactéries à la surface des corps étrangers
- Production d'un slime

→ Prévention

▪ Choix des biomatériaux (BI)

- Aiguilles métalliques
- Polyuréthane (PUR)
- Silicone (SI)
- Téflon
- Polyvinylchloride (PVC)
- Polyéthylène (PE)

→ Choix des biomatériaux

Attention

au risque d'extravasation lors de l'utilisation d'aiguille métallique à éviter si perfusion liquide pouvant provoquer des nécroses à la suite d'effraction vasculaire

→ A ne pas faire

- **Au niveau du point d'insertion**
 - pas d'antibiotique local
 - pas de pommade antiseptique
- **Ne pas mobiliser le cathéter**
- **Ne pas prendre de bains**

→ Evaluation

- **Inscription dans un programme "Gestion/qualité des Risques"**
 - Suivi de l'épidémiologie
 - Audit des pratiques
- **Programme d'amélioration adapté**

→ Avec la Pharmacie

- **Mise à disposition de DM et produits compatibles avec les recommandations pour prévenir le risque infectieux sur cathéters:**
 - Choix des cathéters
 - Choix des prolongateurs
 - Choix des pansements
 - Choix et gestion des antiseptiques
 - Aide mise en place de mesures correctives
 -

Etude de quelques gestes techniques

Préparation pré, per, post opératoire

risques, prévention ISO

Porte 1

- **Réservoir endogène : flore du patient**
 - Peau
 - Muqueuses
 - Infections à distance

→ Prévention 1

- **Préparation cutanée et muqueuse**
- **Dépistage des infections et traitement des pathologies pré-existantes**

→ Prévention 1

- **Préparation cutanée et muqueuse**
 - Mesures pré opératoires
 - 1 ou 2 Douches pré opératoires (ou toilettes au lit) avec savon antiseptique (à J0, le plus près possible)
 - Dépilation si nécessaire
 - Linge et literie propres
 - Hygiène bucco dentaire
 - Traçabilité du geste

→ Prévention 1

- **Préparation cutanée**
 - Mesures pré opératoires
 - préparation du champ opératoire : antiseptie en 5 temps avec 2 applications d'antiseptique alcoolique
 - Utilisation de champs couvrants
- **Durée de l'intervention aussi réduite que possible**
- **Antibioprophylaxie adaptée (conférence de consensus)**

→ Prévention 1

- **Au niveau cutané**
 - mesures post-opératoires
 - mise en place et surveillance du pansement
 - réfection des pansements avec asepsie

Porte 2

- **Réservoirs exogènes**
 - Le personnel :
 - mains, flore nasopharyngée, tenue
 - L'environnement :
 - surface, eau, air

→ Prévention 2

- **Personnel**
 - Désinfection chirurgicale des mains
 - Tenues de bloc respectées : cagoules, masques, lunettes, sarraus stériles, gants stériles
- **Environnement**
 - Maîtrise de l'environnement
 - Contrôle de la stérilisation

→ Evaluation

- **Surveillance**
 - des ISO
 - de l'environnement maîtrisé (comptage particulaire, prélèvements de surface, eau)
- **Audit des pratiques**
 - PPO ? → fiche de traçabilité de la PPO par interrogatoire patient...

→ Avec la Pharmacie

- **Mise à disposition de DM et produits compatibles avec les recommandations pour prévenir le risque infectieux opératoire:**
 - Choix des antiseptiques (petit flaconnage, mono dose, ATS coloré...)
 - Choix de l'antibioprophylaxie
 - Choix des drains, pansements...
 - Choix des drapages à UU
 - Consignes/stockage, gestion
 - Attention aux emballages.....

Etude de quelques gestes techniques

Sondages vésicaux

risques, prévention IU

Porte 1

- **Pose d'une SAD**
 - Introduction d'une sonde stérile avec ballonnet par méat urinaire jusqu'à la vessie, par l'urètre pour drainer contenu vésical
 - Risque potentiel important d'IU car modification de la physiologie de l'état de la vessie

→ Prévention 1

- **Limitier les indications et la durée**
- **Préférer les méthodes alternatives**
- **Garantir les techniques d'asepsie, si pose**
- **Avoir un matériel stérile**
- **Poser et respecter strictement le sondage en système clos (A)**

→ Prévention 1

■ Principe du système clos

- la sonde est connectée stérilement au sac stérile **AVANT** la pose, les 2 restent solidaires pendant toute la durée du sondage

■ Etude du matériau sonde/durée du sondage

→ Prévention 1

MATERIAUX	DUREE DU SONDAGE	AVANTAGES	Inconvénients
LATEX	Inférieur à 1 semaine	Prix Souplesse	Allergisant Irritation muqueuse Obstruction (cristaux)
LATEX ENDUIT (Hydrogel, silicone)	Moyen terme Jusqu'à 3 semaines	Glisse améliorée Meilleure introduction	Composée à 99% de latex Risque d'allergie
SILICONE 100%	Long terme 3 à 5 semaines	Absence d'allergie et d'irritation	Prix

→ Prévention 1

■ Autres mesures/gestion de la SAD

→ Avec la Pharmacie

■ Mise à disposition de DM et produits compatibles avec les recommandations pour prévenir le risque infectieux urinaire:

- Choix des antiseptiques
- Choix des sondes/ collecteurs /pathologies
- ...

Choix des produits antiseptiques

→ Utilisation pour tous gestes techniques invasifs

→ Avec la Pharmacie

■ Gestion des antiseptiques

- politique → protocole
- mise à disposition : gammes/spectre d'activité/utilité
- renforcement de l'utilisation d'un antiseptique alcoolique pour la désinfection cutanée/peau saine
- conditionnements/secteurs

Sécurité des soins